

NET HELP

połączenie

-lub-

NET polecenie /HELP

Dostępne polecenia to:

NET ACCOUNTS	NET HELP	NET SHARE
NET COMPUTER	NET HELPMSG	NET START
NET CONFIG	NET LOCALGROUP	NET STATISTICS
NET CONFIG SERVER	NET NAME	NET STOP
NET CONFIG WORKSTATION	NET PAUSE	NET TIME
NET CONTINUE	NET PRINT	NET USE
NET FILE	NET SEND	NET USER
NET GROUP	NET SESSION	NET VIEW

NET HELP SERVICES wyświetla część usług, które można uruchomić.

NET HELP SYNTAX wyjaśnia, jak odczytywać linie składni NET HELP.

NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje Pomocy ekran po ekranie.

NET HELP ACCOUNTS

Składnia tego polecenia jest następująca:

NET ACCOUNTS

```
[/FORCELOGOFF:{minuty | NO}] [/MINPWLEN:długość]
  [/MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dni]
  [/UNIQUEPW:liczba] [/DOMAIN]
```

NET ACCOUNTS uaktualnia bazę kont użytkowników i zmienia hasło oraz wymagania logowania dla wszystkich kont.

Użyte bez opcji, NET ACCOUNTS wyświetla bieżące ustawienia hasła i ograniczeń logowania oraz informacje o domenie.

Aby opcje użyte z NET ACCOUNTS odniosły skutek, muszą być spełnione dwa warunki:

- Wymagania hasła i logowania odnoszą skutek tylko wtedy, gdy zostało utworzone konto użytkownika (w tym celu użyj Menedżera użytkowników lub polecenia NET USER).
- Usługa logowania (Net Logon) musi być uruchomiona na wszystkich serwerach w domenie, które weryfikują logowanie. Usługa logowania jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows.

`/FORCELOGOFF:{minuty | NO}` Ustawia liczbę minut, przez które użytkownik może być zalogowany przed wymuszeniem wylogowania wskutek wygaśnięcia konta lub ważności godzin logowania. NO, wartość domyślna, zapobiega wymuszaniu wylogowania.

`/MINPWLEN:długość` Ustawia minimalną liczbę znaków w hasle. Zakres długości hasła wynosi od 0 do 14 znaków; wartość domyślna to 6 znaków.

`/MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED}` Ustawia maksymalną liczbę dni ważności hasła. UNLIMITED ustala nieograniczony czas ważności hasła. Wartość `/MAXPWAGE` nie może być mniejsza od `/MINPWAGE`. Zakres wynosi od 1 do 999; wartość domyślna to 90 dni.

`/MINPWAGE:dni` Ustawia minimalną liczbę dni, które muszą minąć, zanim użytkownik może zmienić hasło. Wartość 0 ustawia brak tego ograniczenia. Zakres wynosi od 0 do 999; wartość domyślna to 0 dni. Wartość `/MINPWAGE` nie może być większa od wartości `/MAXPWAGE`.

`/UNIQUEPW:number` Wymaga, aby hasło użytkownika było unikatowe, poprzez określoną liczbę zmian hasła. Największa wartość to 24.

`/DOMAIN` Wykonuje operacje na kontrolerze domeny

w bieżącej domenie. W innym wypadku operacje te są dokonywane na komputerze lokalnym.

NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje Pomocy ekran po ekranie.

NET HELP NET LOCALGROUP

Składnia tego polecenia jest następująca:

NET LOCALGROUP

```
[nazwa_grupy [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
    nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE} [/DOMAIN]
    nazwa_grupy nazwa [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
```

NET LOCALGROUP modyfikuje grupy lokalne na komputerach.
Polecenie użyte bez parametrów wyświetla grupy lokalne na komputerze.

nazwa_grupy Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.
Aby zobaczyć listę użytkowników lub grup globalnych w grupie lokalnej, podaj tylko nazwę grupy.

/COMMENT:"tekst" Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.
Tekst musi być ujęty w cudzysłów.

/DOMAIN Nakazuje wykonanie operacji na kontrolerze bieżącej domeny.
Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na komputerze lokalnym.

nazwa [...] Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku użytkowników lub grup, dodawanych lub usuwanych z grupy lokalnej.
Rozdziel kolejne wpisy znakiem spacji. Lista może zawierać nazwy użytkowników lub grup globalnych, lecz nie może zawierać nazw innych grup lokalnych. Podając nazwę użytkownika z innej domeny poprzedź ją nazwą domeny (na przykład: WARSZAWA\PIOTRS).

/ADD Dodaje nazwę grupy lub użytkownika do grupy lokalnej.
Dla użytkowników lub grup globalnych dodawanych tym poleceniem do grupy lokalnej należy wcześniej utworzyć odpowiednie konto.

/DELETE Usuwa nazwę grupy lub użytkownika z grupy lokalnej.

NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje Pomocy ekran po ekranie.

NET HELP NET GROUP

Składnia tego polecenia jest następująca:

NET GROUP

```
[nazwa_grupy [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
    nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE} [/DOMAIN]
    nazwa_grupy nazwa_użytkownika [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
```

NET GROUP dodaje, wyświetla lub modyfikuje grupy globalne na serwerach. Użyte bez parametrów wyświetla nazwy grup na serwerze.

nazwa_grupy Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej. Aby zobaczyć listę użytkowników w grupie, podaj tylko nazwę grupy.

/COMMENT:"tekst" Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy. Komentarz może mieć długość do 48 znaków. Tekst musi być ujęty w cudzysłów.

/DOMAIN Nakazuje wykonywanie operacji na kontrolerze domeny. Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na komputerze lokalnym.

nazwa_użytkownika[...] Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku użytkowników dodawanych lub usuwanych z grupy. Rozdziel kolejne nazwy znakiem spacji.

/ADD Dodaje grupę lub dodaje nazwę użytkownika do grupy.

/DELETE Usuwa grupę lub usuwa nazwę użytkownika z grupy.

NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje Pomocy ekran po ekranie.

NET HELP NET USER

Składnia tego polecenia jest następująca:

NET USER

```
[nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/DOMAIN]
    nazwa_użytkownika {hasło | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]
    nazwa_użytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]
```

NET USER tworzy i modyfikuje konta użytkowników na komputerach. Użyte bez przełączników wyświetla listę kont użytkowników na komputerze. Informacja o kontach użytkowników przechowywana jest w bazie danych kont użytkowników.

To polecenie działa tylko na serwerach.

nazwa_użytkownika Nazwa konta użytkownika do dodania, usunięcia, modyfikacji lub wyświetlenia. Nazwa konta użytkownika może składać się maksymalnie z 20 znaków.

hasło Przypisuje lub zmienia hasło dla konta użytkownika. Hasło musi spełnić warunek minimalnej długości określony opcją /MINPWLEN komendy NET ACCOUNTS. Może ono składać się z maksymalnie 14 znaków.

***** Wyświetla monit pytający o hasło. Podczas wpisywania hasła nie jest wyświetlane na ekranie.

/DOMAIN Wykonuje te operacje na kontrolerze bieżącej domeny.

/ADD Dodaje konto użytkownika do bazy danych użytkowników.

/DELETE Usuwa konto użytkownika z bazy danych użytkowników.

opcje Polecenie posiada następujące opcje:

Opcje

Opis

/ACTIVE:{YES | NO} Aktywuje lub dezaktywuje konto. Jeśli konto nie jest aktywne użytkownik nie ma dostępu do serwera. Wartością domyślną jest YES.

/COMMENT:"tekst" Opis konta użytkownika. Maksymalna długość tekstu to 48 znaków. Wpisz tekst w cudzysłowie.

/COUNTRYCODE:nnn Określa użycie kodu kraju do zastosowania specyficznych dla języka plików pomocy użytkownika i komunikatów błędów. Wartość 0 określa domyślny kod kraju.

/EXPIRES:{data | NEVER} Powoduje wygaśnięcie konta, jeśli data jest ustawiona. Wartość NEVER określa brak limitu czasu dla konta. Data wygaśnięcia konta może być podana w formacie mm/dd/rr lub dd/mm/rr, zależnie od kodu kraju. Miesiące mogą być podane jako numery, pełne nazwy, lub nazwy

skrótowe składające się z trzech liter.
Rok może być podany jako dwie lub cztery cyfry.
Użyj kresek dzielenia(/) (a nie spacji) do oddzielenia składników daty.

- `/FULLNAME:"nazwisko"` Pełne imię i nazwisko użytkownika (a nie tylko nazwa użytkownika). Wpisz imię i nazwisko w cudzysłowie.
- `/HOMEDIR:ścieżka` Ustawia ścieżkę do katalogu macierzystego. Ścieżka ta musi istnieć.
- `/PASSWORDCHG:{YES | NO}` Określa, czy użytkownik może zmienić własne hasło. Wartością domyślną jest YES.
- `/PASSWORDREQ:{YES | NO}` Określa czy konto użytkownika musi posiadać hasło. Wartością domyślną jest YES.
- `/PROFILEPATH[:ścieżka]` Ustawia ścieżkę dla profilu logowania użytkownika.
- `/SCRIPTPATH:ścieżka` Określa położenie skryptu logowania dla użytkownika.
- `/TIMES:{czas | ALL}` Określa godziny logowania. Parametr TIMES jest wyrażony jako: dzień[-dzień][,dzień[-dzień]], czas[-czas],[,czas[-czas]], ograniczony jest do godzinnych przyrostów. Wpisz dni tygodnia jako nazwy pełne lub skrócone. Czas może być opisany w notacji 12- lub 24-godzinnej. Dla notacji 12-godzinnej, użyj symbolu: am, pm, a.m., lub p.m. Parametr ALL oznacza że użytkownik zawsze może się logować, brak wartości oznacza że użytkownik nigdy nie może się logować. Oddziel wpisy dnia i czasu przecinkiem; wielokrotne wpisy dnia i czasu oddziel średnikiem.
- `/USERCOMMENT:"tekst"` Pozwala administratorom na dodanie lub zmianę komentarza dla konta użytkownika.
- `/WORKSTATIONS:{nazwakomputera[,...] | *}` Lista maksymalnie ośmiu komputerów z których użytkownik może zalogować się do sieci. Jeśli parametr `/WORKSTATIONS` nie posiada listy lub jest on równy *, użytkownik może zalogować się z dowolnego komputera.

NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje Pomocy ekran po ekranie.