

net accounts

Aktualizuje bazę danych kont użytkowników i modyfikuje wymagania dotyczące haseł i logowania dla wszystkich kont.

Składnia

```
net accounts [/forcelogoff:{liczba_minut | no}] [/minpwlen:dlugość] [/maxpwage:{liczba_dni | unlimited}]  
[/minpwage:liczba_dni] [/uniquepw:liczba] [/domain]
```

Parametry

| | |
|------------------------------------|--|
| /forcelogoff:{liczba_minut no} | Ustawia liczbę minut określającą czas oczekiwania przed zakończeniem sesji użytkownika z serwerem, jeśli wygaśł okres ważności konta użytkownika lub przekroczono dozwolony czas logowania. Wartość domyślna no zapobiega wymuszaniu wylogowania użytkowników. |
| /minpwlen:dlugość | Ustawia minimalną liczbę znaków hasła konta użytkownika. Można korzystać z zakresu od 0 do 127 znaków, wartość domyślna to sześć znaków. |
| /maxpwage:{liczba_dni unlimited} | Ustawia maksymalną liczbę dni, podczas których hasło konta użytkownika jest prawidłowe. W przypadku wartości unlimited maksymalna liczba nie jest ustawiana. Wartość opcji wiersza polecenia /maxpwage musi być większa od wartości parametru /minpwage. Można korzystać z zakresu od 1 dnia do 49 710 dni (czyli wartość unlimited odpowiada liczbie 49 710 dni), wartość domyślna to 90 dni. |
| /minpwage:liczba_dni | Ustawia minimalną liczbę dni, po upływie których użytkownik może zmienić hasło. Wartość domyślna, dla której minimalna liczba dni nie jest ustawiana, to zero dni. Można korzystać z zakresu od 0 do 49 710 dni. |
| /uniquepw:liczba | Wymaga, aby użytkownik nie korzystał z tego samego hasła przez określoną liczbę zmian (liczba). Parametr przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 24 zmian hasła; wartość domyślna to pięć zmian hasła. |
| /domain | Wykonuje operację na podstawowym kontrolerze bieżącej domeny. W przeciwnym wypadku operacja jest wykonywana na komputerze lokalnym. |
| net help polecenie | Wyświetla Pomoc dotyczącą określonego polecenia net. |

Spostrzeżenia

- Usługa Logowanie do sieci musi być uruchomiona na komputerze, na którym trzeba zmieniać parametry konta. Polecenie net accounts użyte bez parametrów wyświetla bieżące ustawienia hasła i ograniczeń logowania oraz informacje o domenie.
- Przez użyciem polecenia net accounts wykonaj następujące czynności:
 - Utwórz konta użytkowników. Użyj Menedżera użytkowników lub polecenia net user do skonfigurowania kont użytkowników.
 - Uruchom usługę Logowanie do sieci na wszystkich serwerach weryfikujących logowanie w domenie. Usługa Logowanie do sieci jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu.
- W przypadku używania parametru /forcelogoff:liczba_minut przed wymuszeniem wylogowania użytkowników z sieci wysyłane jest ostrzeżenie, zgodnie z tym parametrem. Użytkownicy są również powiadamiani, jeżeli jakiegokolwiek pliki są otwarte. Jeżeli wartość parametru liczba_minut jest mniejsza niż dwa, użytkownicy są natychmiast ostrzegani o konieczności wylogowania z sieci.

Przykłady

Aby wyświetlić bieżące ustawienia, wymagania dotyczące haseł i rolę serwera, należy wpisać:

```
net accounts
```

Aby ustawić, że hasła kont użytkowników mają mieć przynajmniej siedem znaków, należy wpisać:

```
net accounts /minpwlen:7
```

Aby określić, że użytkownicy mogą ponownie użyć określonego hasła dopiero po pięciu zmianach hasła, należy wpisać:

```
net accounts /uniquepw:5
```

Aby zapobiec częstszemu niż co siedem dni zmienianiu haseł przez użytkowników, wymusić na nich zmianę haseł co 30 dni, zmusić ich do wylogowania się po upływie określonej godziny logowania i ustawić wyświetlanie ostrzeżenia na 5 minut przed wylogowaniem, należy wpisać:

```
net accounts /minpwage:7 /maxpwage:30 /forcelogoff:5
```

Aby upewnić się, że ustawienia opisane w poprzednim przykładzie zostaną uwzględnione w domenie, do której jest zalogowany dany komputer, należy wpisać:

```
net accounts /minpwage:7 /maxpwage:30 /domain
```

net accounts

Aktualizuje bazę danych kont użytkowników i modyfikuje wymagania dotyczące haseł i logowania dla wszystkich kont.

Składnia

```
net accounts [/forcelogoff:{liczba_minut | no}] [/minpwlen:dlugość] [/maxpwage:{liczba_dni | unlimited}]  
[/minpwage:liczba_dni] [/uniquepw:liczba] [/domain]
```

Parametry

| | |
|------------------------------------|--|
| /forcelogoff:{liczba_minut no} | Ustawia liczbę minut określającą czas oczekiwania przed zakończeniem sesji użytkownika z serwerem, jeśli wygaśł okres ważności konta użytkownika lub przekroczono dozwolony czas logowania. Wartość domyślna no zapobiega wymuszaniu wylogowania użytkowników. |
| /minpwlen:dlugość | Ustawia minimalną liczbę znaków hasła konta użytkownika. Można korzystać z zakresu od 0 do 127 znaków, wartość domyślna to sześć znaków. |
| /maxpwage:{liczba_dni unlimited} | Ustawia maksymalną liczbę dni, podczas których hasło konta użytkownika jest prawidłowe. W przypadku wartości unlimited maksymalna liczba nie jest ustawiana. Wartość opcji wiersza polecenia /maxpwage musi być większa od wartości parametru /minpwage. Można korzystać z zakresu od 1 dnia do 49 710 dni (czyli wartość unlimited odpowiada liczbie 49 710 dni), wartość domyślna to 90 dni. |
| /minpwage:liczba_dni | Ustawia minimalną liczbę dni, po upływie których użytkownik może zmienić hasło. Wartość domyślna, dla której minimalna liczba dni nie jest ustawiana, to zero dni. Można korzystać z zakresu od 0 do 49 710 dni. |
| /uniquepw:liczba | Wymaga, aby użytkownik nie korzystał z tego samego hasła przez określoną liczbę zmian (liczba). Parametr przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 24 zmian hasła; wartość domyślna to pięć zmian hasła. |
| /domain | Wykonuje operację na podstawowym kontrolerze bieżącej domeny. W przeciwnym wypadku operacja jest wykonywana na komputerze lokalnym. |
| net help polecenie | Wyświetla Pomoc dotyczącą określonego polecenia net. |

Spostrzeżenia

- Usługa Logowanie do sieci musi być uruchomiona na komputerze, na którym trzeba zmieniać parametry konta. Polecenie net accounts użyte bez parametrów wyświetla bieżące ustawienia hasła i ograniczeń logowania oraz informacje o domenie.
- Przez użyciem polecenia net accounts wykonaj następujące czynności:
 - Utwórz konta użytkowników. Użyj Menedżera użytkowników lub polecenia net user do skonfigurowania kont użytkowników.
 - Uruchom usługę Logowanie do sieci na wszystkich serwerach weryfikujących logowanie w domenie. Usługa Logowanie do sieci jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu.
- W przypadku używania parametru /forcelogoff:liczba_minut przed wymuszeniem wylogowania użytkowników z sieci wysyłane jest ostrzeżenie, zgodnie z tym parametrem. Użytkownicy są również powiadamiani, jeżeli jakiegokolwiek pliki są otwarte. Jeżeli wartość parametru liczba_minut jest mniejsza niż dwa, użytkownicy są natychmiast ostrzegani o konieczności wylogowania z sieci.

Przykłady

Aby wyświetlić bieżące ustawienia, wymagania dotyczące haseł i rolę serwera, należy wpisać:

```
net accounts
```

Aby ustawić, że hasła kont użytkowników mają mieć przynajmniej siedem znaków, należy wpisać:

```
net accounts /minpwlen:7
```

Aby określić, że użytkownicy mogą ponownie użyć określonego hasła dopiero po pięciu zmianach hasła, należy wpisać:

```
net accounts /uniquepw:5
```

Aby zapobiec częstszemu niż co siedem dni zmienianiu haseł przez użytkowników, wymusić na nich zmianę haseł co 30 dni, zmusić ich do wylogowania się po upływie określonej godziny logowania i ustawić wyświetlanie ostrzeżenia na 5 minut przed wylogowaniem, należy wpisać:

```
net accounts /minpwage:7 /maxpwage:30 /forcelogoff:5
```

Aby upewnić się, że ustawienia opisane w poprzednim przykładzie zostaną uwzględnione w domenie, do której jest zalogowany dany komputer, należy wpisać:

```
net accounts /minpwage:7 /maxpwage:30 /domain
```