# Instalacja i konfiguracja serwera telnet.

Cel ogólny lekcji: Nauczenie się instalacji i konfiguracji serwera telnet, zrozumienie pojęć związanych z telnetem, uruchamianie lub zatrzymywanie usług sieciowych, konfigurowanie serwera telnet oraz korzystanie z telnetu.

Cele szczegółowe lekcji:

- 1. Wyjaśnienie pojęć związanych z telnetem, takich jak: serwer, klient, protokół, port, konfiguracja, usługa sieciowa, itp.
- 2. Instalacja serwera telnet.
- 3. Uruchamianie lub zatrzymywanie usług sieciowych.
- 4. Konfiguracja serwera telnet.
- 5. Korzystanie z telnetu w celu zdalnego logowania się do serwera i wykonywania poleceń.
- 6. Wykonywanie poleceń w celu zmiany adresu IP na statyczny.
- 7. Wyświetlanie domyślnej bramy dla interfejsów sieciowych serwera.
- 8. Znajomość poleceń NETSTAT i nmap w celu sprawdzania aktywnych połączeń i portów.
- 9. Dodawanie użytkowników i ustawianie im haseł.
- 10. Konfiguracja protokołu TCP/IPv4 w systemie Windows.
- 11. Łączenie się z serwerem telnet za pomocą programu Putty.

Podczas wykonywania poniższych zadań w zeszycie w sprawozdaniu

- 1. podaj i wyjaśnij polecenia, które użyjesz, aby:
  - wyjaśnić pojęcia związane z telnetem,
  - zainstalować serwer telnet,
  - uruchomić lub zatrzymać usługi sieciowe,
  - konfigurować serwer telnet,
  - korzystać z telnetu.

# 2. podaj odpowiedzi na pytania zadane w treści zadań.

Przywróć migawkę "Migawka 1" zawierającą przygotowane do ćwiczeń maszyny Ubuntu serwer i desktop (klient) oraz Windows desktop (klient). Przed przystąpieniem do ćwiczenia sprawdź czy ustawienie maszyny wirtualnej pozwala na dostęp do Internetu, jeżeli ustawienia są niezgodne wykonaj konfigurację pierwszej i drugiej karty sieciowej według instrukcji, a następnie uruchom Ubuntu serwer i klienty zgodnie z wymaganiami w instrukcji.

Ubuntu serwer Adapter 1	Ubuntu serwer Adapter 2
Sieć	Sieć
Karta 1 Karta 2 Karta 3	Karta 1 Karta 2 Karta 3 Karta 4
✓ Włącz kartę sieciową	✓ Włącz kartę sieciową
Podłączona do: NAT	Podłączona do: Sieć wewnętrzna
Nazwa:	Nazwa: intnet
Zaawansowane	Zaawansowane
Windows Adapter 1	Ubuntu desktop Adapter 1
Sieć	Sieć
Karta 1 Karta 2 Karta 3 Karta 4	Karta 1 Karta 2 Karta 3 Karta 4
🗹 Włącz kartę sieciową	🗹 Włącz kartę sieciową
Podłączona do: Sieć wewnętrzna	Podłączona do: Sieć wewnętrzna
Nazwa: intnet	Nazwa: intnet
Po uruchomieniu Ubuntu serwer	
podaj <b>login</b> : root Password: 1234	
ubuntusrv login: <mark>root</mark> Password: ● Welcome to Ubuntu 20.04 LTS <mark>\ root@ubuntu</mark>	usrv:~# 🖕
lub	
podaj <b>login</b> : <mark>ubuntu</mark> Password: ubuntu	
Wisz sudo -s Password: ubuntu	

ubuntu@ubuntusrv:~\$ sudo –s [sudo] password for ubuntu:● root@ubuntusrv:/home/ubuntu#

Przygotowanie do ćwiczenia. Ustawienie statycznego adresu IP.

1. Za pomocą polecenia ifconfig -a lub ip a ustal dostępne interfejsy sieciowe.



Plik /etc/netplan/01-netcfg.yaml - opisuje interfejsy sieciowe dostępne w systemie i jak je aktywować.
2. Zmień adres IP dla Ubuntu na Adapter 2 na statyczny.

Otwórz plik, który opisuje interfejsy sieciowe nano /etc/netplan/0 tabulator – nazwa pliku zostanie uzupełniona do postaci \*.yaml

Pozostaw zalecane wpisy w tym pliku jak poniżej pamiętaj o dokładności wpisów



3. Zastosuj ustawienia root@dlp:~# <mark>netplan apply</mark> root@dlp:/# netplan apply

4. Wyświetl domyślną bramę (adres rutera) dla interfejsów sieciowych serwera root@dlp:~# ip route show default default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100

Zapisz w zeszycie co się stało po wykonaniu poleceń. Wpisz kolejno polecenia.

## Ćwiczenie Instalacja i konfiguracja serwera telnetd

1. Wykonaj aktualizację apt update - aktualizowanie listy pakietów i repozytoriów

Jeśli pojawi się Run 'apt list --upgradable' to see them. można instalować poniższy pakiet.

2. Instalacja serwera telnetd apt -y install telnetd

root@ubuntusrv:~# apt —y install telnetd

Jeśli nie jest możliwe wykonaj polecenie init 6 lub wyłączenie i włączenie maszyny wirtualnej z serwerem przez "x". Następnie zapytaj prowadzącego czy można wykonać apt-get upgrade - aktualizacja systemu.

3. Ponownie uruchom superdemona xinetd

root@ubuntusrv:~# /etc/init.d/openbsd-inetd restart Restarting openbsd-inetd (via systemctl): openbsd-inetd.service.

4. Polecenie NETSTAT - aktywne połączenia protokołu TCP na porcie 23.

root@ubuntusrv:~# netstat –ant | grep 23 tcp 0 0.0.0.0:28 0.0.0.0:\* LISTEN

5. Sprawdź, czy jest otwarty port 23 odpowiadający za telnet (port nasłuchujący ma otwarty =

LISTEN)

6. Zainstaluj program nmap

root@ubuntusrv:~# apt –y install nmap

7. Zatrzymaj, jeśli działa ssh i sprawdź, czy jakaś usługa jest uruchomiona lokalnie



8. Dodaj użytkownika teluser

#### adduser teluser.

- 9. Użytkownikowi teluser ustaw hasło na 1 lub zmień hasło na 1 passwo teluser.
- 10. Zaloguj do Windows do użytkownika admin z hasłem zaq1@WSX
- 11. W Windows wykonaj dla karty sieciowej konfiguracje protokołu TCP/IPv4.

	Roz	wiąż problemy				
	~ <sub>&gt;</sub> 🔂	sórz ustawienia sieci i Interne	tu > Ethernet	t	Zmie	eń opcje karty
Sieć rh&identyfikov	vana /IT Desktop Ad.,>	💡 Właściwości	> Protoko	ół internetowy w wersji 4	(TCP/IPv4)	Właściwości >
Właściwości: Protokół internetowy w	wersji 4 (TCP/IPv4)	×				
Ogólne						
Przy odpowiedniej konfiguracji sieci mo niezbędne ustawienia protokolu IP. W uzyskać ustawienia protokolu IP od ad	ożesz automatycznie uz przeciwnym wypadku iministratora sieci.	zyskać musisz				
🔿 Uzyskaj adres IP automatycznie						
💿 Użyj 💦 stępującego adresu IP: —						
Adres IP:	10.0.0.	51				
Maska podsieci:	255 . 255 . 255 .	0				
Brama domyślna:	10 . 0 . 0 .	30				
Uzyskaj adres serwera DNS autor	matycznie					
<ul> <li>Użyj następujących adresów serv</li> </ul>	werów DNS:					
Preferowany serwer DNS:	10.0.0.	30				
Alternatywny serwer DNS:						
Sprawdź przy zakończeniu popra ustawień	awność Zaaw	ansowane		Ethernet	<b>•</b>	Wyłącz
	ОК	Anuluj >	<sup>knij</sup> >Tak >	Intel(R) PRO/1000 N	AT Desktop Ad>	Stan >
DHCP what	- zone	Nie				
Adres IPv4		10.0.0.51				
Maska node	sieci IPv4	255 255 255 0				
Brama dom	vélos IPv/	10 0 0 20				
Szczegóły Sonwar DNG	CIDVA	10.0.0.30				
Server Div	5 1674	10.0.0.30				

12. Pobierz z https://tiny.pl/wph9v i podłącz wirtualny cd

### telnetissh.iso

13. Korzystając z putty otwórz sesje telnetu.

Representation		<b>E</b>			
Category:					
Session	Basic options for your PuTTY se	ssion			
	Specify the destination you want to connect to				
	Host Name (or IP address)	Port			
Bell	10.0.0.30	23			
Features ⊡ Window	Connection type:	H 🔘 Serial			

14. Zaloguj się jako użytkownik teluser z hasłem 1.

🛃 teluser@ubuntusrv: ~				_	
Ubuntu 20.04 LTS					
ubuntusrv login: tel	user				
Password: 🔵					
Welcome to Ubuntu 20	.04 LTS (GNU/L	inux 5.4.0-26-ge	neric x86	_64)	
<pre>* Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage System information as of Sat 14 Jan 2023 11:21:12 AM UTC</pre>					
System load: 0.0 Usage of /: 24.5 Memory usage: 14% Swap usage: 0%	% of 19.56GB	Processes: Users logged in IPv4 address fo IPv4 address fo	: r enp0s3: r enp0s8:	98 1 10.0.2.15 10.0.0.30	

_								
teluse	r@ubun	tusrv:~	\$ whoami					
teluse	r 👝							
teluse	r@ubun	tusrv:~	\$ su ubuntu					
Passwo	rd: 🔵							
ubuntu	@ubunt	usrv:/h	ome/teluser\$	sudo	-s			
[sudo]	passw	ord for	ubuntu: 👩					
root@u	buntus	rv:/hom	e/teluser <b># p</b>	wd				
/home/	teluse	r 🖕						
root@u	buntus	rv:/hom	e/teluser <b># 1</b>	s				
root@u	buntus	rv:/hom	e/teluser# c	d /				
root@u	buntus	rv:/# 1	s					
bin		lib	libx32					var
boot		1ib32					tmp	
cdron		lib64			sbin	swap.img		
root@u	buntus	rv:/#						

## 15. Rozłącz sesje



Przejdź na serwer jako root wykonaj polecenia

16. Wyłącz usługę TELNET

### update–inetd ––disable telnet.

17. Pokaż aktywne połączenia protokołu TCP na porcie 23.

18. W Windows korzystając z Putty otwórz sesje telnetu.

Repute Configuration					
Category:					
Session	Basic options for your PuTTY se	ession			
Logging	Specify the destination you want to connect to				
	Host Name (or IP address)	Port			
Bell	10.0.30	23			
Features ⊡ Window	Connection type:	H 🔘 Serial			

Oczekiwany komunikat jak poniżej

🛃 10.0.0.30 - PuTTY							
	PuTTY Fata	al Error					
	8	Network error: Connection refused					
		ОК					

Wróć na serwer jako root wykonaj polecenia

19. Włącz usługę TELNET

#### update-inetd --enable telnet.

20. Wykonaj polecenie NETSTAT - aktywne połączenia protokołu TCP na porcie 23.

21. Sprawdź, czy jest otwarty port 23 odpowiadający za telnet (port nasłuchujący ma otwarty = LISTEN)



22. W Windows korzystając z Putty otwórz sesje telnetu.

Representation				
Category:				
Session	Basic options for your PuTTY	session		
Logging	Specify the destination you want to connect to			
	Host Name (or IP address)	Port		
Bell	10.0.30	23		
Features ⊡·· Window	Connection type: Raw      Telnet      Rlogin      S	SH 🔘 Serial		

### 23. Zaloguj się jako użytkownik teluser z hasłem

```
Ubuntu 20.04 LTS
ubuntusrv login: teluser
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.0-26-generic x86 64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
                  https://landscape.canonical.com
  Management:
                  https://ubuntu.com/advantage
  Support:
 System information as of Thu 12 Jan 2023 08:36:14 AM UTC
 System load: 0.0
                                                           98
                                  Processes:
 Usage of /: 24.5% of 19.56GB Users logged in:
 Memory usage: 10%
                                  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
                                  IPv4 address for enp0s8: 10.0.0.30
 Swap usage:
               0%
```

24. Rozłącz sesje telnetu na Windows 10 i Ubuntu za pomocą polecenia exit.

25. Przygotuj maszynę z Ubuntu desktop. Zmień adres IP dla Ubuntu na Adapter 2 na statyczny. Otwórz plik, który opisuje interfejsy sieciowe nano /etc/netplan/0 > tabulator \*.yaml Pozostaw zalecane wpisy w tym pliku



root@ubuntu:~# netplan apply

Wyświetl ustawienia karty za pomocą ip a

```
ubuntu@ubunu2004:~$ ip a |grep 10.0.0.53
inet 10.0.0.53/24 brd 10.0.0.255 scope global enp0s3
```

26. W Ubuntu desktop zaloguj się jako użytkownik

```
root@ubunu2004:/home/ubuntu# telnet 10.0.0.30
Trying 10.0.0.30...
Connected to 10.0.0.30.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 20.04 LTS
ubuntusrv login: teluser
Password: 
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.0–26–generic x86_64)
```

teluser@ubuntusrv:~\$ <mark>whoami</mark> teluser teluser@ubuntusrv:~\$ <mark>su ubunt</mark> u Password: ubuntu@ubuntusrv:/home/teluser\$ <mark>sudo −s</mark>					
[sudo] password for ubuntu:					
root@ubuntusrv:/home/teluser# cd /					
root@upuntusrv:/# is					
DIN COROM ETC IID IID64 IOST+TOUND boot dev bome lib32 liby32 media		run shin	swap.img	tmp	
root@ubuntusrv:/# exit		SDIN			
exit					
ubuntu@ubuntusrv:/home/teluser\$ <mark>logout</mark>					
bash: logout: not login shell: use``exit'					
ubuntu@ubuntusrv:/home/teluser\$ <mark>exit</mark>					
exit					
teluser@ubuntusrv:~\$ logout					
Connection closed by foreign host.					
root@ubunu2004:/home/ubuntu# _					

27. Zaloguj się ponownie z ubuntu przez telnet desktop do 10.0.0.30

ubuntu@ubunu2004:~\$ telnet 10.0.0.30 Password: [sudo] password for ubuntu

28. Na serwerze pokaż aktywne połączenia protokołu TCP na porcie 23.

rootQubu	ntusrv	:/home/ubuntu <mark># netstat</mark> -a	nt   grep 23	
tcp	0	0 0.0.0.0: <mark>23</mark>	0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0 10.0.0.30:23	10.0.0.53:49166	ESTABL ISHED

29. Rozłącz sesje telnetu na Ubuntu desktop za pomocą polecenia exit.



30. Na serwerze pokaż aktywne połączenia protokołu TCP na porcie 23.



W zeszycie podaj wnioski z tego ćwiczenia.

Przywróć pierwszą migawkę

Podsumowanie:

Po wykonaniu wszystkich czynności z powyższej instrukcji przeczytaj ponownie z zrozumieniem cel ogólny i cele szczegółowe, które znajdują się na pierwszej stronie instrukcji. Jeżeli one zostały niezrealizowane to powtarzaj wykonie tej instrukcji w szkole lub/i w domu do momentu zrealizowania.