## T: Konfiguracja router NAT w Windows Server 2019.

cw29 Konfiguracja router NAT w Windows Server 2019

Cel ogólny lekcji: nauczenie uczniów konfiguracji routera NAT w systemie Windows Server 2019.

Uczniowie po zakończeniu lekcji powinni być w stanie wykonać następujące cele szczegółowe:

- 1. Sprawdzenie i ustawienie wymaganych warunków do konfiguracji routera NAT.
- 2. Zmiana nazw interfejsów sieciowych w celu identyfikacji.
- 3. Dodanie roli serwera "Dostęp zdalny".
- 4. Konfiguracja routera NAT.
- 5. Testowanie poprawności działania routera NAT.

Przed przystąpieniem do ćwiczenia sprawdź i ustaw, jeśli to konieczne

• maszynę z serwerem jak poniżej:

🛃 Sied	6					
Karta 1: Karta 2:	Intel PRO/1000 MT Intel PRO/1000 MT	Desktop (Sieć wewnętrzna, 'intnet') Desktop (NAT)	VirtualBox	X		
	[	Dodaj sprzęt ———				
		Za pomocą tego ustawieni				
		Wybierz urządzenia, które				
		Kontroler SCSI Karta sieciowa		+	Network Adapter Private Network	
		Karta Fibre Channel	Dodaj	• 🖣	Karta sieciowa	
D 📲	odaj sprzęt 🛛 🛛		-		Default Switch	Hyper-V

Uruchom maszynę > Ctrl+Delete > Administrator > zaq1@WSX

Upewnij się, że punkt kontrolny, z który pracujesz to serwer <mark>bez funkcji kontrolera domeny</mark>.

• system serwera są jak poniżej:

🗲 🗸 Menedżer	serwera • Serwer lokalny	🗸 🧭   🚩 Zarządzaj Na
Pulpit nawigacyjny	WŁAŚCIWOŚCI Dia router	
Serwer lokalny	Nazwa komputera	router
Wszystkie serwery	Grupa robocza	WORKGROUP
📲 Usługi plików i magazy 🕨	L3	
	Zapora systemu Windows	Publiczne: Włączone, Prywatne: Włączone
	Zdalne zarządzanie	Włączone
	Pulpit zdalny	Wyłączone
	Tworzenie zespołu kart interfejsu sieciowego	Wyłączone
	Ethernet	192.167.0.1, Protokół IPv6 włączony
	Ethernet 2	Adres IPv4 przypisany przez protokół DHCP, Protokół IPv6 włączony

• konfigurację interfejsów sieciowych serwera jak poniżej:

Karta sieciowa     Private Network				
Ethernet	Adres IP	v4 przypisany przez prot	tokół DHCP, Proto	kół IPv6 włączony >
Ethernet Sieć niezidentyfikowana Intel(R) PRO/1000 MT Desktop A	Ad > 💎 Właściwość	:i > 🗹 📭 Protokół in	temetowy w wersji 4	(TCP/IPv4) >
- 🖲 Użyj następująceg	o adresu IP:			
Adres IP:	192.167.0	. 1		
Maska podsieci:	255 . 255 . 255	. 0		Nio Nio
Brama domyślna:			Adres IPv4	192 167 0 1
O Uzyskaj adres serv	vera DNS automatycznie		Maska podsied	ci IPv4 255.255.255.0
Użyj następujących	adresów serwerów DNS:		Brama domyślr	1, <b>2</b> ₽v4
Właściwości > Preferowany serwer	DNS: 192.167.0	· 1 > Szczegóły	Serwer DNS IF	v4 192.167.0.1
Karta sieciowa     Default Switch      Ethernet 2     Sieć     Intel(R) PRO/1000 MT Desktop	Ad > 😯 Właściw	ości > 🗹 🗖 Protokó	ł internetowy w wer	sji 4 (TCP/IPv4) >
Właściwości > OUzyskaj adr	es IP automatycznie i	<ul> <li>Uzyskaj adres serwera</li> </ul>	DNS automatyczni	e > Anuluj >
Anuluj > Szczegóły > lub	Opis Adres fizyczny DHCP włączone Adres IPv4 Maska podsieci IPv4 Dzierżawa uzyskana Dzierżawa wygasa Brama domyślna IPv4 Serwer DHCP IPv4 Serwer DNS IPv4	Microsoft Hyper-V I         DHCP w           00-15-5D-07-2E-36         Adres IP           Tak         Adres IP           172.27.131.227         Maska p           255.255.240.0         Dzierżaw           wtorek, 3 stycznia i         Dzierżaw           środa, 4 stycznia i         Brama do           172.27.128.1         Serwer D           172.27.128.1         Serwer D	łączone v4 odsie VPv4 va uzyskana va wygasa omyślna IPv4 OHCP IPv4 ONS IPv4	Tak 10.0.3.15 255.255.255.0 środa, 18 marcz czwartek, 19 ma 10.0.3.2 10.0.3.2 192.168.1.1

Hyper-V

VirtualBox

- wyłącz serwer Windows 2019
- utwórz kolejną migawkę stanu systemu serwera z informacją o treści przed\_NAT.
- klienta Windows 10 jak poniżej:

```
    Karta sieciowa
    Private Network
```

Podaj login: admin > i hasło: zaq1@WSX

👰 > Panel sterowania	» Sieć i Internet » Połąc	zenia sieciowe			
Ethernet Sieć 2 Intel(R) PRO/1	1000 MT Desktop Ar > 🔇	Właściwości		nół internetowy w wersji 4	(TCP/IPv4)
	<ul> <li>Ožyj następującego adro</li> </ul>	esu IP:			
	Adres IP:	192	. 167 . 0 . 21	]	
	Maska 🕵 🖌 🖓 Maska r	255	. 255 . 255 . 0	]	
	Brama domyślna:	192	. 167 . 0 . 1	]	
	<ul> <li>Uzyskaj adres serwera [</li> <li>Użyj następujących adre</li> </ul>	DNS automatyczr esów serwerów [	ie NNS:		
Właściwości >	Preferowany serwer DNS:	8	. 8 . 4 . 4	> ок	Zamknij
Ethernet Sieć 2 Intel(R) RO/1	000 MT Desktop Ad	Wyłącz Stan >	Szczegóły	DHCP włączone Adres IPv4 Maska podsieci IPv4 Brama domyślna IPv4 Serwer DNS IPv4	Nie 192.167.0.21 255.255.255.0 192.167.0.1 8.8.4.4

• wyłącz zapory na kliencie i serwerze.



W zeszycie opisz procedurę wykonywania konfiguracji router NAT w Windows Server 2019.

Wszystkie czynności konfiguracyjne należy kolejno zapisać w zeszycie.

### Włącz serwer Windows 2019

## 1. Wykonaj zmianę nazwy interfejsów sieciowych, aby lepiej je zidentyfikować.

Serwer musi mieć dwie karty sieciowe, jedną skonfigurowaną dla sieci wewnętrznej o nazwie LAN), a drugą skonfigurowaną do dostępu do Internetu o nazwie WAN.

Otwórz ustawienia > Wybierz "Adres ipv4"



W oknie "Połączenia sieciowe" zmieńmy ich nazwy. Wybierz połączenie, którego nazwę chcesz zmienić, i naciśnij przycisk "Zmień nazwę". Zmień ich odpowiednio. wybierz "Zmień nazwę"



Na adapterze Private Network musi być taki sam adres mac jak na interfejsie sieciowym o nazwie LAN.



Na adapterze Default Switch musi być taki sam adres mac jak na interfejsie sieciowym o nazwie WAN.

To powinno wyglądać tak:



Adapter LAN musi być skonfigurowany ze statycznym adresem, adapter WAN powinien być ustawiony na DHCP.

Adres skonfigurowany na karcie LAN to adres, którego komputery klienckie będą używać jako bramy.

LAN 192.167.0.1, Protokół IPv6 włączony WAN Adres IPv4 przypisany przez protokół DHCP, Protokół IPv6 włączony

### 2. Dodanie roli serwera "Dostęp zdalny"

Zainstaluj rolę serwera "Dostęp zdalny". Otwórz Menedżera serwera i wybierz "Dodaj role i funkcje".



Naciskaj "Dalej", aż dojdziesz do poniższego ekranu. Wybierz rolę "Dostęp zdalny" i naciśnij "Dalej".

# Wybieranie ról serwera

```
Wybierz jedną lub więcej ról do zainstalowania na wybranym serwerze.
Zanim rozpoczniesz
                          2
Typ instalacji
                               Role
                                                                                               Opis
Wybieranie serwera
                                                                                               Funkcja DirectAccess zapewnia
                                   ✓
                                       Dostęp zdaln
                                                                                               zawsze działające i zarządzane
Role serwera
                                       Hyper-V
                                                                                               połaczenie. Serwer zdalnego
                                       Server DHCP
Funkcje
                                                                                               dostępu zapewnia tradycyjne
                                       Serwer DNS
                                                                                               usługi wirtualnej sieci prywatnej,
Dostęp zdalny
                                       Serwer faksów
                                                                                               w tym łączność między lokacjami
                                       Serwer sieci Web (IIS)
                                                                                               (w oddziałach firmy lub chmurze).
   Usługi ról
                                       Środowisko systemu Windows Server Essentials
                                                                                               Serwer proxy aplikacji sieci Web
                                       Usługa Ochrona hosta
                                                                                               umożliwia publikowanie
                                       Usługi aktywacji zbiorczej
                                                                                               wybranych aplikacji opartych na
                                       Usługi certyfikatów Active Directory
                                                                                               protokołach HTTP i HTTPS z sieci
                                       Usługi domenowe Active Directory
                                                                                               firmowej na urzadzeniach
                                       Usługi drukowania i zarządzania dokumentami
                                                                                               klienckich znajdujących się poza
                                       Usługi federacyjne Active Directory (AD FS)
                                                                                               nią. Routing zapewnia tradycyjne
                                       Usługi LDS w usłudze Active Directory
                                   możliwości, w tym translację
                                       Usługi MultiPoint
                                                                                               adresów sieciowych i inne opcje
                                 Usługi plików i magazynowania (Zainstalowano 1)
                                                                                               łączności. Serwer dostępu
                                       Usługi pulpitu zdalnego
                                                                                               zdalnego i routing można
                                       Usługi wdrażania systemu Windows
                                                                                               wdrożyć w trybie
                                   🗌 Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Ac 🗸
                                                                                               wielodostępnym lub z
                                                                                               pojedynczym dostępem.
                                                                       < Wstecz
                                                                                      Dalej
                                                                                                         Zainstaluj
                                                                                                                         Anuluj
```

SERWER DOCELOWY





Naciśnij "Dalej", a następnie wybierz "Trasowanie", jak pokazano poniżej:



## Kliknij "Dodaj funkcje".



Idź do końca kreatora, naciskając "Dalej". Naciśnij "Zainstaluj" na ekranie potwierdzenia.



Strona **7** z **12** 



### 3. Konfigurowanie "routera NAT"

P zakończeniu instalacji otwórz "Routing i dostęp zdalny". W "Narzędziach" znajdź "Routing i dostęp zdalny".



Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera i wybierz "Konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny".

🚊 Routing i dostęp zdalny	ROUTER (lokalny)
📑 Stan serwera	
🔂 ROUTER (lokalny	
	Konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny
	Wyłącz routing i dostęp zdalny

Naciśnij "Dalej" na ekranie powitalnym kreatora. Wybierz "Translacja adresów sieciowych (NAT)" i naciśnij "Dalej".

Kreator instalacji serwera routingu i dostępu zdalnego

#### Konfiguracja

Możesz włączyć dowolną kombinację usług lub dostosować ten serwer.

0	Dostęp zdalny (połączenie telefoniczne lub sieć VPN)
	Zezwalaj klientom zdalnym na łączenie się z tym serwerem poprzez połączenie telefoniczne lub bezpieczne połączenie internetowe wirtualnej sieci prywatnej VPN.
6	Translator adresów sięciowych
	Zezwalaj klientom wewnętrznym na łączenie się z Internetem przy użyciu jednego publicznego adresu IP.
C	Dostęp prywatnej sieci wirtualnej i translator adresów sieciowych Zezwalaj klientom zdalnym na łączenie się z tym serwerem poprzez Internet, a klientom lokalnym na łączenie się z Internetem przy użyciu pojedynczego publicznego adresu IP.
C	Bezpieczne połączenie między dwiema sieciami prywatnymi Połącz tę sieć z siecią zdalną, taką jak sieć biurze oddziału.
C	<sup>5</sup> Konfiguracja niestandardowa Wybierz dowolną kombinację funkcji dostępnych w usłudze Routingu i dostępu zdalnego.
	< Wstecz Dalej > Anuluj

Wybierz adapter WAN i naciśnij "Dalej".

Kreator instalacji serwera routingu i dostępu zdalnego

#### Połączenie internetowe NAT

Można zaznaczyć istniejący interfejs albo utworzyć nowy interfejs wybierania numeru na żądanie połączenia komputerów klienckich z Internetem.

● NUżyj tego interfejsu publicznego do łączenia się z Internetem:

LAN         Intel(R) PRO/1000 MT         192.167.0.1           WAN         Intel(R) PRO/1000 MT         10.0.3.15 (DHCP)	LAN         Intel(R) PRO/1000 MT         192.167.0.1           WAN         Intel(R) PRO/1000 MT         10.0.3.15 (DHCP)	LAN         Intel(R) PRO/1000 MT         192.167.0.1           WAN         Intel(R) PRO/1000 MT         10.0.3.15 (DHCP)           Utwórz nowy interfejs wybierania numeru na żądanie do Intemetu         Interfejs wybierania numeru na żądanie jest aktywowany, gdy klient używa Intern           Wybierz tę opcję, jeśli ten serwer łączy się za pomocą modemu lub przy użyciu         protokołu Point-to-Point Protocol w sieci Ethemet. Kreator interfejsu wybierania numeru na żądanie zostanie uruchomiony po zakończeniu pracy tego kreatora.	AN	Opis	Adres IP
WAN         Intel(R) PRO/1000 MT         10.0.3.15 (DHCP)           Utwórz nowy interfejs wybierania numeru na żądanie do Internetu         Interfejs wybierania numeru na żądanie jest aktywowany, gdy klient używa Internet           Wybierz tę opcję, jeśli ten serwer łączy się za pomocą modernu lub przy użyciu         protokołu Point-to-Point Protocol w sieci Ethernet. Kreator interfejsu wybierania           numeru na żądanie zostanie uruchomiony po zakończeniu pracy tego kreatora.         protokołu pracy tego kreatora.	WAN Intel(R) PRO/1000 MT 10.0.3.15 (DHCP) Utwórz nowy interfejs wybierania numeru na żądanie do Internetu Interfejs wybierania numeru na żądanie jest aktywowany, gdy klient używa Internetu Wybierz tę opcję, jeśli ten serwer łączy się za pomocą modemu lub przy użyciu protokołu Point-to-Point Protocol w sieci Ethemet. Kreator interfejsu wybierania numeru na żądanie zostanie uruchomiony po zakończeniu pracy tego kreatora.	WAN Intel(R) PRO/1000 MT 10.0.3.15 (DHCP) Utwórz nowy interfejs wybierania numeru na żądanie do Internetu Interfejs wybierania numeru na żądanie jest aktywowany, gdy klient używa Intern Wybierz tę opcję, jeśli ten serwer łączy się za pomocą modemu lub przy użyciu protokołu Point-to-Point Protocol w sieci Ethemet. Kreator interfejsu wybierania numeru na żądanie zostanie uruchomiony po zakończeniu pracy tego kreatora.		Intel(R) PRO/1000 MT	192.167.0.1
Utwórz nowy interfejs wybierania numeru na żądanie do Internetu Interfejs wybierania numeru na żądanie jest aktywowany, gdy klient używa Internet Wybierz tę opcję, jeśli ten serwer łączy się za pomocą modemu lub przy użyciu protokołu Point-to-Point Protocol w sieci Ethernet. Kreator interfejsu wybierania numeru na żądanie zostanie uruchomiony po zakończeniu pracy tego kreatora.	Utwórz nowy interfejs wybierania numeru na żądanie do Internetu Interfejs wybierania numeru na żądanie jest aktywowany, gdy klient używa Internetu Wybierz tę opcję, jeśli ten serwer łączy się za pomocą modemu lub przy użyciu protokołu Point-to-Point Protocol w sieci Ethemet. Kreator interfejsu wybierania numeru na żądanie zostanie uruchomiony po zakończeniu pracy tego kreatora.	Utwórz nowy interfejs wybierania numeru na żądanie do Internetu Interfejs wybierania numeru na żądanie jest aktywowany, gdy klient używa Intern Wybierz tę opcję, jeśli ten serwer łączy się za pomocą modemu lub przy użyciu protokołu Point-to-Point Protocol w sieci Ethemet. Kreator interfejsu wybierania numeru na żądanie zostanie uruchomiony po zakończeniu pracy tego kreatora.	VAN	Intel(R) PRO/1000 MT	10.0.3.15 (DHCP)
			wórz nowy interfejs wybier erfejs wybierania numeru r /bierz tę opcję, jeśli ten se tłokołu Point-to-Point Prot meru na żądanie zostanie	ania numeru na żądanie do na żądanie jest aktywowany rwer łączy się za pomocą m jocol w sieci Ethemet. Kreat uruchomiony po zakończer	Internetu v, gdy klient używa Internetu nodemu lub przy użyciu or interfejsu wybierania niu pracy tego kreatora.

### Kreator instalacji serwera routingu i dostępu zdalnego

	Kończenie pracy Kreatora instalacji serwera routingu i dostępu zdalnego	
	zdalnego została pomyślnie ukończona.	
	Podsumowanie:	
•	Skonfigurowano translację NAT następującego interfejsu internetowego: WAN Translacja NAT jest zależna od zewnętrznych serwerów DNS i DHCP. Sprawdź, czy te usługi są prawidłowo	
	skontigurowane.	
	Aby umożliwić serwerom odpowiadanie na żądania internetowe, skonfiguruj mapowania portów i zaktualizuj zaporę.	
	Aby zamknąć kreatora, kliknij przycisk Zakończ.	
	< Wstecz Zakończ Anul	uj

Naciśnij "Zakończ", poczekaj na zakończenie konfiguracji i sprawdź, czy router NAT działa poprawnie.



### 4. Testy "routera NAT"

a) Na serwerze wykonaj ping zakończony sukcesem do dowolnej strony w internecie.

Rozwiń węzeł IPv4, wybierz "NAT" i powinieneś zobaczyć, że pakiety zostały przetłumaczone.

ġ	Routing i dostęp zdalny	Translator adresów sieciowych					
~	<ul> <li>Stan serwera</li> <li>RPUTER (lokalny)</li> <li>Interfejsy sieciowe</li> <li>Rejestrowanie i zasady dostępu zdalnego</li> <li>IPv4</li> <li>Ogólne</li> <li>Trasy statyczne</li> <li>IGMP</li> </ul>	Interfejs 광WAN 같LAN 같Internal	Mapowania w sumie 0 0 0	Pakiety przychodzące po translacji <mark>5</mark> 0 0			
	🚊 Translator adresów sieciowych						

- b) Na kliencie (10-ka) wykonaj ping zakończony sukcesem do dowolnej strony w internecie.
- c) Na kliencie (10-ka) otwórz w przeglądarce stronę cke.gov.pl z sukcesem (pozostaw do sprawdzenia).

### 🌇 10\_1809 (Migawka 1) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik	Maszyna Widok Wejście Urządzenia	Pomoc
Usta	wienia	
		× + ~
ඛ	$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\circlearrowright$ $\textcircled{a}$ http://	s://cke.gov.pl/
Z		
Sie		wpisz szukar
₽		

Pozostaw poniższe konsole (wynik podobny, ale nie identyczny):

ġ	Routing i dostęp zdalny		Translator a	adresów sieciow	ych			
~	📑 Stan serwera 🗟 ROUTER (lokalny)		Interfejs	Ý		Mapo	wania w sumie	Pakiety przychodząc
•	<ul> <li>interfejsy sieciowe</li> <li>Rejestrowanie i zasady dostępu zda</li> <li>IPv4</li> <li>Ogólne</li> <li>Trasy statyczne</li> <li>IGMP</li> </ul>	lnego	당 WAN 같 LAN 같 Internal			102 0 0		185 335 0 0
	Iranslator adresow sieciowych							
	Routing i dostęp zdalny Stan serwera ROUTER (lokalny) Interfejsy siek swe Rejestrowanie i zasady dostępu zdalnego Siek Statyczne Giff GMP Translator adresów sieciowych IPv6	Ogólne Interfejs 좋 WAN 좋 Loop 다 LAN	l back nal	Typ Dedykowane Sprzężenie zwro Dedykowane Wewnętrzne	Adres IP 10.0.3.15 127.0.0.1 192.167.0.1 Niedostępny	λ.	Bajty przychodzące 359 762 660 0 5 828 765 -	Bajty wychodzące 6 730 402 0 355 168 847 -

Przedstaw notatki w zeszycie opisujące procedurę wykonywania konfiguracji router NAT w Windows Server 2019. Wszystkie czynności konfiguracyjne zostały zapisane w zeszycie. Oraz przedstaw wnioski z zadania.

## Zgłoszenie 1

Przywróć pierwszy punkt kontrolny

Podsumowanie:

Po wykonaniu wszystkich czynności z powyższej instrukcji przeczytaj ponownie z zrozumieniem cel ogólny i cele szczegółowe, które znajdują się na pierwszej stronie instrukcji. Jeżeli one zostały niezrealizowane to powtarzaj wykonie tej instrukcji w szkole lub/i w domu do momentu zrealizowania.